

An anime-style illustration of three young girls in school uniforms. The girl on the left has vibrant green hair in a high ponytail with a red bow, blue eyes, and a red cape. The girl in the center has short black hair and brown eyes. The girl on the right has long reddish-brown hair with a blue headband and large brown eyes. They are all wearing blue school uniforms with white collars and red bows. The background is a soft green.

Sweet
スウィートデイズ
Days

Sweet Days スウィートデイズ

-CONTENTS-

イントロダクション	P.02
動作環境	P.03
オプション機器	P.03
インストール方法	P.04
ゲームを立ち上げた時	P.05
操作方法	P.06
システムコマンド	P.06
CD-ROM版のおまけについて	P.06
登場人物紹介	P.07
ご注意	P.09
エクセレンツホームページのご案内	P.11
制作スタッフ	P.12

■イントロダクション

主人公は、現在高校3年生で一応大学進学コースを選択している受験生。しかし成績はクラスの中では中の下、それなのに楽天的である主人公は「なんとかなる」って考えで、進学の為の努力は全くせずに、家ではほとんど勉強をしない毎日。

そして夏休みも終わり、進学コースへのクラス替えを行う為の実力テストを3週間後に控えた時、夏季講習に参加しなかった主人公の学習態度と学力から判断して、進学は無理と判断した担任の先生は、主人公の親を呼び出して進学は諦めるようにと説得してくれと言う。しかし世間体と息子の将来を気にする母親は、担任の先生に頼み込み、真面目に勉強させるからなんとか進学コースに進ませてくれと頼み込む。

そして先生は、それならば3週間後に行われる進学校選考を兼ねた実力テストの成績次第で決定するとの猶予を貰う。

それで主人公の母親は、無理矢理にでも勉強させようと、隣の家に住んでて有名国立大学生である、昔から家族の様な付き合いをしている隣の家のお姉さんに、主人公の家庭教師をお願いする。

そして家庭教師の件は快く承諾され、3週間後の実力テストに向かって、家庭教師一日目がスタートする。



■動作環境

本作品を起動するには以下の環境が必要です。以下の動作環境以外での動作不良には対応致しかねますので、あらかじめご了承ください。

- PC-9801VX以降
- PC-9821シリーズ
- 400ライン表示が可能なアナログカラーディスプレイ
(PC-9821A/Xシリーズ等、起動時にディスプレイの周波数が変更できる機種では、できるだけ24KHzモードで起動して下さい)
- ハードディスクドライブ (FD版は20MB程度の空き容量) (CD版は10MB程度の空き容量)
- フロッピーディスクドライブ1機/CD-ROMドライブ (HDDへのインストール時に必要)
- バスマウス
- MS-DOS Ver 3.3

■オプション機器

- FM音源
標準でFNM源機能を搭載していない機種の場合でBGMを演奏するには、PC-9801-26k、またはPC-9801-86が必要です
- MIDI音源
ゲーム中のBGM演奏をMIDIで行う場合、GM音源対応の機器が必要です
使用出来るインターフェースボードは ローランド製 MPU-PC98
または MPU-PC98II
シリアル接続の場合 ローランド RSC-15N

※音楽演奏にMIDI音源を使用する場合でも、効果音はFM音源で出力されますのでFM音源をご用意下さい。
(MIDI音源単独での使用は出来ません。必ずFM音源と併用して下さい)

※MIDIを使用する場合は、ゲームを起動する前にMIDI音源の電源を入れておいて下さい。

※マウスの割り込みはINT6に、FM音源の割り込みはINT5に設定して下さい。

※一部サードパーティ製の互換ボードでは、使用している機種によって動作しない場合があります。その場合は、直接そのボードメーカーにお問い合わせ頂くか、そのボードを使用しない(本体より外す)でゲーム起動を行って下さい。

■インストール方法

- ・HDへのインストール作業とゲームプレイは必ずMS-DOSのコマンドプロンプト上で実行して下さい。
- DOSシェルやWindowsが起動している場合は、それらを終了して作業を行って下さい。
- ・ハードディスクにはFD版は20MB程度の空き容量、CD版は10MB程度の空き容量が必要です。
- ・メインメモリの使用可能メモリが、約530KB以上必要です。
- ・圧縮ドライブへのインストールは動作保証できません。

●MS-DOSを起動します。

- ・Windows95を使用している場合は、終了メニューの『MS-DOSモードでコンピュータを再起動する』を選択してコンピュータの再起動を行って下さい。
- ・HDへのインストール作業を行う場合は、カレントディレクトリをルートに移動しておいて下さい。

以下の説明について、ハードディスクがAドライブ、フロッピーディスク(あるいはCD-ROMドライブ)をBドライブとして説明します。

(ドライブ構成は、お客様の環境の構成により変更して作業して下さい)

ハードディスクのSWEETディレクトリにインストールする場合

(ディレクトリ名は自由に設定してもらっても構いません)

次のコマンドを入力してリターンキーを押して下さい

B:¥>INST A:¥SWEET (リターン)

以後、画面に表示されるメッセージに従って作業を行って下さい。

ハードディスクのルートディレクトリに、ゲーム立ち上げ用の DAYS.BAT ファイルが作成されます。

ゲームを起動する場合は、インストールしたハードディスクのルートディレクトリで次のコマンドを入力して下さい。ゲームが起動します。

A:¥>DAYS (リターン)


■ゲームを立ち上げた時 (タイトルメニュー)

ゲームを起動させると、起動画面の後にメニューが表示されます。

- 最初から始める オープニングからゲームを開始します。
- 途中から始める セーブデータがあれば、ゲームを中断したところからプレイを始めます。
- 名前の設定 主人公の名前を入力する。
- オプション 以下の項目を選択する事が出来ます。
(各モードから元の画面に戻るには、マウスの右ボタンをクリックして下さい)
 - ・音源の変更を行なう = 使用する音源を設定する。
 - ・CG観賞の部屋 = ゲームクリア後、ゲーム中に見たCGを見る事が出来ます。
 - ・音楽鑑賞の部屋 = ゲームクリア後、ゲーム中のBGMを聞く事が出来ます。
 - ・ゲームを終了する = ゲームを終了します。

◆ゲーム中の音源変更について

- ・音源の変更でMIDIを選択する場合は、必ずMIDI音源の電源を入れた状態で選択して下さい。
- ・ゲーム立ち上げ時にMPU-MIDIインターフェイスが無い場合は、音源の変更でMPU-MIDIを選択することは出来ません。
- ・一度設定した音源は、次回起動したときに自動的に選択されています。
- ・MIDIを選択している場合は、必ずMIDI音源の電源を入れてからゲームを起動を行って下さい。



■操作方法

- このゲームではマウス操作が必要です。
- マウスの基本操作は、左クリックが決定で右クリックがキャンセルになります。
- メッセージ表示は、表示中に右クリックする事で高速に表示する事が出来ます。また、[CAPS]キーをロックする事により、ウエイトを掛けずに高速で表示する事が出来ます。



■システムコマンド

- ゲーム中にマウスの右ボタンをクリックすると、以下のコマンドメニューが表示されます。
 - ・文章をスキップ = 次の選択肢までテキストを自動で進行させる。
 - ・メモを読みだす = 以前に記録した時点からゲームを再開する。
 - ・タイトルに戻る = 現在のゲームを終了して起動メニュー画面に戻る。
- ゲームのセーブ方法は、1日の終了時に『日記をつける』を選択する事によりセーブウインドが表示されますので、好きな場所を選択して記録して下さい。
(セーブ箇所は20箇所ありますので、ページを切り替えてご使用下さい)

※ゲーム終了後、DOS復帰時の注意事項

本ゲームではメニューからDOSへ復帰する事が可能ですが、ご使用の本体・環境によっては完全に復帰する事が出来ないで動作不安定になる事があります。

継続して何かの作業が行われる場合は、本体をリセットしてDOSの再起動を行う事をお勧めします。

■CD-ROM版のおまけについて。


CD-ROM版の中には【OMAKE】ディレクトリがサービスで収録されています。

- ・【SHIRYO】 = 各キャラクターの、初期設定がBMP画像で収録されています。
- ・【COLOR】 = パッケージのフルカラーBMP画像（タイトル有り／ナシ）収録。
- ・【WA_DEMO】 = 前作品の『一私一』のデモが収録されています。実行方法は、添付のSETUP.DOCを参照して下さい。

※上記内容についてのお問い合わせには一切お答え出来ませんので、あらかじめご了承下さい。

■登場人物紹介

主人公＝名前はユーザー入力



- ・性格は普通でまあまあ真面目。
- ・しかし楽天家で努力が嫌いなタイプ。
- ・運動神経は良いので、スポーツはなんでもそこそここなす。
- ・頭の回転も早く、物覚えは良いタイプ。

篠原 亜紀 (シノハラ・アキ)



身長：163cm 体重：46kg
B：86 W：57 H：83

- ・主人公の隣の家に住んでる大学生で20才の女性。
- ・主人公とは小さい頃からの付き合いで、妹共々家族同然の付き合い。
- ・性格は真面目でおとなしく内向的なタイプ。
- ・出不精で、休日とかでも家にこもって読書や花の世話をしている。
- ・幼馴染みである主人公の事が好きだけど、自分が年上なので言えないでいる。

篠原 菜津美 (シノハラ・ナツミ)



身長：150cm 体重：40kg
B：72 W：57 H：76

- ・亜紀の妹で主人公の後輩。
- ・性格は姉とは違い、陽気で人当たりも良いので友人が多い。
- ・子供っぽい性格と外見を気にしてて無理に背伸びしようとしている。
- ・主人公の事が好きで、なんとかなんとか一人前の女性として扱って欲しいと思っている。



身長：160 cm 体重：45 kg
B：84 W：60 H：85

沢口 まこと (サワグチ・マコト)

- ・主人公のクラスメイトの女性。
- ・性格は内弁慶で、人見知りが激しい。
- ・主人公とは小学校からの付き合いで、互いに恋愛感情はない。
- ・クラスのみんなから頼まれて、仕方なくクラス委員をやっている。
- ・主人公と同じ進学コースを希望しているが、成績は主人公より少し悪い程度。



身長：169 cm 体重：48 kg
B：89 W：59 H：87

一ノ瀬 美紗子 (イチノセ・ミサコ)

- ・亜紀の大学の友人。
- ・大人っぽい妖艶な美人タイプの女性。
- ・主人公とも面識があり、主人公の憧れの人。



身長：156 cm 体重：46 kg
B：82 W：59 H：83

新森 旭 (シンモリ・アサヒ)

- ・主人公と同じクラスの女性。3ヶ月前に転校して来たばかり。
- ・学年トップクラスの成績を維持する為、勉強第一に考えて行動する。
- ・回りは全てライバルだと思っているので、友達はいない。
- ・顔のそばかすと大きな眼鏡が印象的。



身長：155 cm 体重：42 kg
B：79 W：56 H：80

緑川 絵夢 (ミドリカワ・エム)

- ・主人公と同じ学校の後輩
- ・夢見がちでボ～としてて、空想癖のある少女。
- ・黒のロングヘアと黒目がちの大きな瞳が特徴。
- ・可愛らしいタイプで、いつもスケッチブックを持ち歩いている。

■ ご注意

- ・本ソフトのプログラム及びパッケージ、マニュアルはパールソフトの著作物です。無断で複写、複製をする事を禁じます。

※製品には万全を期しておりますが、万一プログラムが動作しない場合は、まず以下の項目をお確かめ下さい。

- 本体／ディスプレイなどの電源やケーブルは正しく接続されていますか？
- ディップスイッチやクロック、割り込みの設定が間違っていないか？
- HDへのインストールは正常に終了しましたか？
- マニュアル通りに操作されていますか？
- 他にお持ちのソフトは正常に動作しますか？
- 当社の製品は、純正の周辺機器が接続されているという状態を前提に、開発されています。したがって、純正及び同等品以外の機器が接続されている場合には、正常な動作は保証出来ません。
(不必要な周辺機器は取り外して下さい)

以上の事をご確認の上、それでも動作しない場合は

- ご購入販売店などで、同じ機種 of 機械での動作をお確かめ下さい。
別の機械で正常動作する場合には、ご使用の機械の故障等が考えられます。
- 上記いずれの場合にも動作しない時は、お手数ですが、同封のユーザーサポート用紙に必要事項(出来るだけ詳しく)を記入し、全てのディスクを添えて当社までお送り下さい。
至急調査の上、対応させていただきます。
なお、お客様のミスだと思われる故障については、別途手数料を請求させていただく事がありますので、あらかじめご了承下さい。
- お客様の取り扱い上でのミスによるディスク破損の場合は、有償にて正常品と交換しております。ディスク修復代として1枚につき、1500円(無記名小為替)を同封して下記の住所までお送り下さい。



ユーザーサポート受け付け：〒170 東京都豊島区東池袋1-35-10 fujitaビル3F
エクセレンツユーザーサポート 係

●使用上の注意

- ・フロッピーディスク、コンパクトディスクは大変デリケートな記憶媒体です。極端な温度条件下での使用や保管、強い衝撃などは絶対に避けて下さい。
- ・ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは絶対に使用しないで下さい。
- ・露出部に手を触れたり、水に濡らすなど、絶対に汚さないようにして下さい。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発油で拭かないで下さい。

●健康上の安全に関するお願い

- ・疲れた状態や長時間にわたるご使用は、健康上好ましくありませんので、避けるようにして下さい。
- ・ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を経験する方がいます。このような 症状を経験した事のある方は、ご使用の前に医師と相談をして下さい。また、ご使用中に、このような症状を起こした場合は、ただちに医師の診察を受け、その後の指示に従って下さい。
- ・ご使用中に、手や腕に疲労、痛みなどを感じた場合は、ただちにご使用を中止して下さい。その後も症状が続くようでしたら、医師の診察をお受け下さい。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ・手や腕の一部に疲労、障害が認められる場合、ご使用によって症状が悪化する可能性があります。ご使用の前に、医師の診察と適切な処置をお受け下さい。
- ・健康の負担とならない為、モニター画面からは3m以上離れてご使用下さい。
- ・長時間ご使用の場合、健康の為、1時間毎に10～15分の休憩をお取り下さい。

●ご注意

- ・このソフトウェアのプログラム、パッケージ、マニュアルはパールソフトの著作物であり、当社に無断で複写、複製、する事を禁じます。
- ・レンタル業務及び、それに類する目的での使用は一切認めておりません。
- ・このゲームはフィクションです。ゲーム中に登場する人物、団体などの名称は実在のものとは一切関係ありません。

■エクセレンツホームページのご案内

エクセレンツ製品の最新情報、旧作情報、全てを網羅！

スタッフの近況や、ソフト相性診断など、お楽しみもいっぱいです。

<http://www.excellents.co.jp/>

●パソコンネットワークコミュニケーション《BBS α》のご案内

BBS αは、エクセレンツの有志によって運営されている、パソコンネットワークです。

エクセレンツ関係のボードから、生活一般、ちょっとHなフリートークまで、話題も種々雑多。あなたも気軽に参加してみませんか？

アクセス番号・・・・・・03-3989-6745

通信速度・・・・・・300～14400 BPS

24時間運営



■制作スタッフ

◆企画／制作	PEARL SOFT
◆販売	エクセレンツ
◆シナリオ／ゲームデザイン	郷 あきら
◆シナリオサポート	KC!
◆システムプログラム	Eagle Eyes
◆ゲームプログラム	KC!
◆キャラクターデザイン	Na-Ga
◆背景／タイトルロゴ	5550
◆サウンド／効果音	進藤 敦史
◆グラフィック	Na-Ga 5550
◆テストプレイ	KC! 郷 あきら Na-Ga 5550

©1997 PEARL SOFT

MS-DOSは、米国マイクロソフト社の製品です

LHA version 2.13 Copyright © H.Yoshizaki (吉崎榮泰), 1988-91



PEARL SOFT
excellents